

WeldDocs

Пошаговое руководство по запуску, доступу через VPN и обновлению через Codex

ПК приложения	192.168.1.64
Git-репозиторий	https://gitrepo.prideautomatics.com/Pride-Automatics/WeldDocs.git
Сайт WeldDocs	<a href="http://<IP_ПК>:8000">http://<IP_ПК>:8000

Перед началом

- ПК WeldDocs должен быть включён, а папка проекта - находиться в WeldDocs-git.
- На ноутбуке управления должны быть установлены Git, Python, Node.js и Codex.
- Amnezia VPN включается обязательно перед открытием сайта и Codex.
- Если для ответов используется OpenRouter: в WeldDocs откройте Настройки, добавьте API-ключ OpenRouter и включите Amnezia VPN перед обращением к модели.
- Окно PowerShell, в котором запущен start.ps1, не закрывайте: оно поддерживает работу сайта.

1. Запуск WeldDocs на ПК приложения

- 1 Включите ПК приложения.
- 2 На рабочем столе откройте папку WeldDocs-git.
- 3 Запустите файл start.ps1. Разрешите PowerShell выполнить скрипт, если Windows спросит разрешение.
- 4 Дождитесь открытия браузера. Если он не открылся, откройте адрес <http://127.0.0.1:8000> на самом ПК.
- 5 В WeldDocs перейдите в Настройки - Локальная сеть и скопируйте адрес сайта.

Важно

Не запускайте одновременно старую папку WeldDocs-transfer и новую WeldDocs-git. Работать должна только Git-копия проекта.

2. Подготовка ноутбука управления

- 1 Включите ноутбук управления.
- 2 Запустите Amnezia VPN и подключитесь к нужной сети. VPN обязателен.
- 3 Откройте Codex и папку проекта WeldDocs, полученную через Git clone.
- 4 Откройте браузер и перейдите по адресу WeldDocs, скопированному на ПК приложения: `http://<IP_ПК>:8000`.
- 5 Проверьте, что в разделе Настройки - Локальная сеть отображается блок Обновление из Git и API-адрес.

3. Как внести изменение в проект

- 1 В Codex опишите нужную доработку WeldDocs.
- 2 В начале работы один раз передайте Codex постоянное правило ниже.
- 3 После этого в данном чате Codex будет сам выполнять тесты, отправлять изменения в Git и обновлять сайт после каждой доработки.

Постоянное правило для Codex

В этом чате после каждой доработки WeldDocs сам выполни тесты, сделай commit и push в ветку main. Затем сам обнови сайт через API. Не проси отдельную команду на обновление.

Репозиторий: `https://gitrepo.prideautomatics.com/Pride-Automatics/WeldDocs.git`

API: `http://192.168.1.64:8000/api/admin/update`

Заголовок POST: `X-WeldDocs-Update-Token: pride2019`

4. Обновление сайта через Codex

В разделе Настройки - Локальная сеть отображается API-адрес. Обычно он выглядит так:

```
http://192.168.1.64:8000/api/admin/update
```

Если постоянное правило из предыдущего раздела уже отправлено Codex, ничего дополнительно писать не нужно: после каждой доработки он сам выполнит это действие.

Что происходит после команды

- 1 WeldDocs проверяет Git-сервер.
- 2 Если новая версия есть, выполняется `git pull`.
- 3 При необходимости обновляются Python-зависимости.
- 4 Сайт WeldDocs корректно перезапускается.
- 5 Через несколько секунд обновите страницу браузера.

Безопасность

Ключ обновления предназначен только для доверенной локальной сети. Не добавляйте его в Git, в URL браузера или в публичные сообщения.

5. Автоматическое обновление без Codex

Если на ПК приложения один раз выполнена команда ниже, Windows проверяет Git каждые 15 минут. При отсутствии новой версии сайт не перезапускается.

```
.\Install-Auto-Git-Update.ps1 -Minutes 15
```

Если сайт не открывается

- Проверьте, что окно `start.ps1` на ПК приложения всё ещё открыто.
- Проверьте правильность IP в разделе Настройки - Локальная сеть.
- После обновления подождите 10-20 секунд и обновите страницу браузера.